

2005/09/14		PC-Talker	JAWS	95Reader	HPR3.02	HPR3.04
テスト1: 記号の読み方						
、	読点	てん	てん	記号読み上げON状態でも読み上げない	「とうてん」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「とうてん」と読む。
。	句点	まる	まる	記号読み上げON状態でも読み上げない	「くてん」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「くてん」と読む。
・	なかぐる	なかてん	なかてん	記号読み上げON状態でも読み上げない	「なかぐる」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「なかぐる」と読む。
「	かぎかっこ ひらき	かぎ	かぎひらき	記号読み上げON状態でも読み上げない	「かぎひらき」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「かぎひらき」と読む。
」	かぎかっこ とじ	かぎとじ	かぎとじ	記号読み上げON状態でも読み上げない	「かぎとじ」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「かぎとじ」と読む。
／	全角斜線	すらっしゅ	すらっしゅ	記号読み上げON状態でも読み上げない	「スラッシュ」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「スラッシュ」と読む。
—	長音	ばー	ちよーおん	記号読み上げON状態でも読み上げない	「ちようおん」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。 「ちようおん」と読む。 Ctrl + Tで記号の読み上げに設定すると読み上げない。
—	マイナス	まいなす	まいなす	記号読み上げON状態でも読み上げない	「まいなす」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「まいなす」と読む。
-	半角ハイフン	まいなす	はいふん	記号読み上げON状態でも読み上げない	「まいなす」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「まいなす」と読む。
-	全角ハイフン	はいふん	はいふん	記号読み上げON状態でも読み上げない	「ばー」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「ばー」と読む。
—	ダッシュ	ばー	だっしゅ	記号読み上げON状態でも読み上げない	「はいふん」(文字読みモードでテスト)	全ての読み上げモードで、記号を認識せず読み上げないので、カーソルを用いて記号にフォーカスを当てて読み上げた。またCtrl + Tで記号の読み上げにしても同じ読み方をする。 「はいふん」と読む。
©	コピーライト	しー	しー	しー	「C」(文字読みモードでテスト)	「しー ちよさくけん」と読む。Ctrl + Tで記号の読み上げにすると「しー ちよさくけん」と読む。

®	登録商標	あーる	あーる	あーる	「R」(文字読みモードでテスト)	「あーる とうろくしょうひょう」と読む。Ctrl + Tで記号の読み上げにすると「あーる とうろくしょうひょう」と読む。
リード	(正しい記述)	リード	リード	リード	「リード」と正しい読み方をする。	全ての読み上げモードで同じ読み方をする。「リード」と正しい読み方をする。
リード	(間違った記述)	りばーど	りだっしゆど	りど	「りど」と不自然な読み方をする。	全ての読み上げモードで同じ読み方をする。「りど」と不自然な読み方をする。Ctrl + Tで記号の読み上げにすると「り はいふん ど」と読む。
テスト2: lang属性						
<pre><div lang="ja"> <p>World Wide Web Consortiumの Web Accessibility Initiativeは User Agent Accessibility Guidelines 1.0を策定しました。</p> </div></pre>		<p>わーるど わいど うえつぷ こんそーていあむ の うえつぷ あくせしびりてい いにしーあていぶ は ゆーさー えーじえんと あくせしびりてい がいでらいねす いったんぜろ を さくていしました</p> <p>* lang属性の有無に関係なく、上記のように読み上げる。</p>	<p>日本語的な発音のまま、英語も日本語も区別なく読み上げている。</p>	<p>一部が修飾されている場合は、修飾されている部分と、そうでない部分に区切られて読み上げられる。単語は正しく読み上げられるが、発音は日本語の発音。</p> <p>一部が修飾されていない場合は、通常通り読み上げる</p>	<p>lang属性にかかわらず日本語として読み上げている。</p>	<p>一部が修飾されている場合は、修飾されている部分と、そうでない部分に区切りを入れて読む。一部が修飾されてない場合は、(*はHPRが区切りを入れたところ)「World * Wide * Web ConsortiumのWeb * Accessibility * InitiativeはUser * Agent * Accessibility * Guidelines * 1.0を策定しました。」と読み上げ、区切りが不自然。</p>
テスト3: ruby要素						
<pre><ruby><rb>東女</rb><rp></rp><rt>とんじょ</rt></ruby></pre>		ひがしじょ かつこ とんじょ かつことじ	とんじょかつこひらきとんじょかつことじ	ひがしおんな(無音)とんじょ(無音)	テキスト表示では「東女(とんじょ)」と表示され、「ひがしじょ とんじょ」と読む。IE自体も、このルビを適切に表示する。	<p>「その他の設定」でルビの通知を操作する。「親文字列の後」を選択した場合:「ひがしじょ とんじょ」と読む。「親文字列の前」を選択した場合:「とんじょ ひがしじょ」と読む。「親文字列の代わり」を選択した場合:「とんじょ」と読む。「ルビは読み上げない」を選択した場合:「ひがしじょ」と読む。</p>
<pre><rb>TV</rb><rp></rp><rt>テレビ</rt></rp></pre>		ていーぶい かつこ てれび かつことじ	ていーびーかつこひらきてれびかつことじ	ていーぶい(無音)てれび(無音)	テキスト表示では「TV(テレビ)」と表示され、「ていーぶい てれび」と読む。IE自体も、このルビを適切に表示する。	<p>「その他の設定」でルビの通知を操作する。「親文字列の後」を選択した場合:「てれび ていーぶい」と読む。「親文字列の前」を選択した場合:「ていーぶいてれび」と読む。「親文字列の代わり」を選択した場合:「てれび」と読む。「ルビは読み上げない」を選択した場合:「ていーぶい」と読む。</p>
<pre><rb><rb>UA</rb></rb><rp></rp><rt>ユーザーエージェント</rt></rtc></rp></rp><rtc><rt>ウェブブラウザ</rt></rtc></pre>		ゆーえー かつこ ゆーざーえーじえんと かつことじ うえぶぶらうざ	ゆーえーかつこひらきゆーざーえーじえんとかつことじ	ゆーえー(無音)ゆーざーえーじえんと(無音)うえぶぶらうざ	テキスト表示では「UA(ユーザエージェント)ウェブブラウザ」と表示され、「ゆーえー ゆーざーえーじえんと うえぶぶらうざ」と読む。IE自体も、下に表示されるはずのルビを上ルのルビの右隣に表示してしまう。	<p>「その他の設定」でルビの通知を操作する。「親文字列の後」を選択した場合:「ゆーえー ゆーざーえーじえんと うえぶぶらうざ」と読む。「親文字列の前」を選択した場合:「ゆーざーえーじえんと うえぶぶらうざゆーえー」と読む。「親文字列の代わり」を選択した場合:「ゆーざーえーじえんと うえぶぶらうざ」と読む。「ルビは読み上げない」を選択した場合:「ゆーえー」と読む。</p>

<pre><rb><rb>10</rb><rb>31</rb><rb>2002</rb></rb></rb><rtc><rt>Month</rt><rt>Day</rt><rt>Year</rt></rtc><rtc><rt rbspan="3">Expiration Date</rt></rtc></pre>	<p>じゅー さんじゅういち にせんに まんす でい いやー えくすぴれーしょんでいと</p>	<p>じゅーさんじゅういちにせんにまんえくすぺりやーでいつ</p>	<p>じゅう、さんじゅういち、にせんに、まんす、でい、いやー、えくすぴれーしょんでいと</p>	<p>テキスト表示では「10312002MonthDayYearExpiration Date」と表示され、「10 31 2002 Month Day Year Expiration Date」と読む。IE自体も、下に表示されるはずのルビを上ルのルビの右隣に表示してしまう。</p>	<p>「その他の設定」でルビの通知を操作する。「親文字列の後」を選択した場合:「じゅうさんじゅういちにせんにまんす でい いやー えくすぴれーしょん でーと」と読む。「親文字列の前」を選択した場合:「まんす でい いやー えくすぴれーしょん でーと じゅうさんじゅういち にせんに」と読む。「親文字列の代わり」を選択した場合:「まんす でい いやー えくすぴれーしょん でーと」と読む。「ルビは読み上げない」を選択した場合:「じゅうさんじゅういちにせんに」と読む。</p>
<pre><rb><rb>斎藤</rb><rb>信男</rb></rb></rb><rtc class="reading"><rt>さいとう</rt><rt>のぶお</rt></rtc><rtc class="annotation"><rt rbspan="2" xml:lang="en">W3C Associate Chairman</rt></rtc></pre>	<p>さいとう のぶお さいとう のぶお だぶるさんしー あそしえいと ちえあまん</p>	<p>さいとうのぶおさいとうのぶおだぶるさんしーあそしえいとしゃーまん</p>	<p>さいとう、のぶお、さいとう、のぶお、だぶりゆさんしーちえあまん</p>	<p>テキスト表示では「斎藤信男さいとうのぶおW3C Associate Chairman」と表示され、「斎藤 信男 さいとうのぶお W3C Associate Chairman」と読む。IE自体も、下に表示されるはずのルビを上ルのルビの右隣に表示してしまう。(注:CSSにreadingやannotationクラスを用意しているわけでもないし、ACSSにこれらのクラスを用意しても無視されると思われる。)</p>	<p>「その他の設定」でルビの通知を操作する。「親文字列の後」を選択した場合:「さいとう のぶお さいとうのぶお だぶるさんしー あそしえいと ちえあまん」と読む。「親文字列の前」を選択した場合:「さいとう のぶお だぶるさんしー あそしえいと ちえあまん さいとうのぶお」と読む。「親文字列の代わり」を選択した場合:「さいとう のぶお だぶるさんしー あそしえいと ちえあまん」と読む。「ルビは読み上げない」を選択した場合:「さいとう のぶお」と読む。</p>
テスト4: 単語内スペース					
<p>全角スペース</p>	<p>ひがし きょう と</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>ひがしけいと</p>	<p>行読みモード:「ひがし きょう と」 カーソル読みモード:「ひがし きょう と」 句読点読みモード:「ひがし きょう と」 文字読みモード:「ひがし きょう と」</p>	<p>全ての読み上げモードで、「ひがし きょう と ちめい」と読む。</p>
<p>半角スペース</p>	<p>ひがし きょう と</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>ひがしけいと</p>	<p>行読みモード:「ひがし きょう と」 カーソル読みモード:「ひがし きょう と」 句読点読みモード:「ひがし きょう と」 文字読みモード:「ひがし きょう と」</p>	<p>全ての読み上げモードで、「ひがし きょう と ちめい」と読む。</p>
<p>&nbsp;</p>	<p>ひがし きょう と</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>ひがしけいと</p>	<p>行読みモード:「ひがし きょう と」 カーソル読みモード:「ひがし きょう と」 句読点読みモード:「ひがし きょう と」 文字読みモード:「ひがし きょう と」</p>	<p>全ての読み上げモードで、行読みモード:「ひがし きょう と ちめい」と読む。</p>
<p>セルの中で改行</p>	<p>ひがし きょう と</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>ひがし、けい、と</p>	<p>行読みモード:「ひがし きょう と」 カーソル読みモード:「とう ひがしにほんのとう きょう とうきょう の きょう と とかいのと」 句読点読みモード:「ひがし きょう と」 文字読みモード:「とう ひがしにほんのとう きょう とうきょう の きょう と とかいのと」</p>	<p>全ての読み上げモードで、「ひがし ちめい きょう ちめい と ちめい」と読む。</p>
<p>CSSで文字間を指定</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>行読みモード:「とうきょうと」 カーソル読みモード:「とうきょうと」 句読点読みモード:「とうきょうと」 文字読みモード:「とうきょうと」</p>	<p>全ての読み上げモードで、行読みモード:「とうきょうと ちめい」と読む。</p>
<p>CSSで縦書きを指定</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>とうきょうと</p>	<p>行読みモード:「とうきょうと」 カーソル読みモード:「とうきょうと」 句読点読みモード:「とうきょうと」 文字読みモード:「とうきょうと」</p>	<p>全ての読み上げモードで、「とうきょうと ちめい」と読む。</p>
テスト5: 日時、曜日、時刻の表記の仕方					
<p>2005年6月20日</p>	<p>にせんごねん ろくがつ はつか</p>	<p>にせんごねんろくがつはつか</p>	<p>にせんごねんろくがつはつか</p>	<p>「にせん ごねん ろくがつ はつか」と読む。</p>	<p>「にせん ごねん ろくがつ はつか」と読む。</p>
<p>2005.6.20</p>	<p>にせん ぴりおど ろく ぴりおど にじゅう</p>	<p>にせんごーてんろくてんぜろ</p>	<p>にせんごーてんろくにじゅう</p>	<p>「にせん ご てん ろく にじゅう」と読む。</p>	<p>「にせん ご てん ろく にじゅう」と読む。</p>

2005/6/20	にせんご すらっしゅ ろく すらっしゅ にじゅう	にせんごすらっしゅろくすらっしゅかにじゅう	にせんごねんろくがつか	「ろく ぶん の にせんご にじゅう」と読む。	「にせん ご ろく にじゅう」と読む。
2005-6-20	にせんご まいなす ろく まいなす にじゅう	にせんごはいふんろくはいふんにじゅう	にせんごのろくにじゅう	「にー ぜろ ぜろ ご の ろく の に ぜろ」と読む。	「にー ぜろ ぜろ ご の ろく の に ぜろ」と読む。
20050620	にせんごまんろっぴやくにじゅう	にせんごまんろっぴやくにじゅう	にせんごまんろっぴやくにじゅう	「にせん ごまん ろっぴやく にじゅう」と読む。	「にせん ごまん ろっぴやく にじゅう」と読む。
二〇〇五年六月二十日	にぜろぜろごねんろくがつか	にせんごねんろくがつか	にせんごねんろくがつか	「にせん ごねん ろくがつか」と読む。	「にせん ごねん ろくがつか」と読む。
6.2	ろく てん に ぜろ	ろくてんに一ぜろ	ろくてんに一れ一	「ろく てん にー ぜろ」と読む。	「ろく てん にー ぜろ」と読む。
6-20	ろく まいなす にじゅう	ろくはいふんにじゅう	ろくにじゅう	「ろく の にー ぜろ」と読む。	「ろく の にー ぜろ」と読む。
6/20	ろく すらっしゅ にじゅう	ろくすらっしゅにじゅう	ろくがつか	「にじゅう ぶん の ろく」と読む。	「ろく にじゅう」と読む。
金曜日	きんようび	きんようび	きんようび	「きんようび」と読む。	「きんようび」と読む。
(金)	かっこ かね かっことじ	かっこひらきかねかっことじ	かね	「かね」と読む。	「かね」と読む。
15時30分	じゅうごじ さんじゅつぶん	じゅうごじさんじゅつぶん	じゅうごじさんじゅつぶん	「じゅう ごじ さん じゅつぶん」と読む。	「じゅう ごじ さん じゅつぶん」と読む。
一五時三〇分	じゅうごじ さんぜろぶん	じゅうごじさんじゅつぶん	じゅうごじさんじゅつぶん	「じゅう ごじ さん じゅつぶん」と読む。	「じゅう ごじ さん じゅつぶん」と読む。
15:30	じゅうご ころん さんじゅう	じゅうごさんじゅう	じゅうごさんじゅつぶん	「じゅうご さんじゅう」と読む。	「じゅうご さんじゅう」と読む。
15-30	じゅうご まいなす さんじゅう	じゅうごはいふんさんじゅう	じゅうごのさんじゅう	「いちごー の さん ぜろ」と読む。	「いちごー の さん ぜろ」と読む。
09:05	ぜろきゅう ころん ぜろご	ぜろきゅうぜろごー	れいいちれいごうぶん	「ぜろ きゅう ぜろ ご」と読む。	「ぜろ きゅう ぜろ ご」と読む。
10時00分	じゅうじ ぜろぜろふん	じゅうじぜろぜろぶん	じゅうじれいれいぶん	「じゅうじ ぜろ ぜろ ぶん」と読む。	「じゅうじ ぜろ ぜろ ぶん」と読む。
10:00	じゅう ころん ぜろぜろ	じゅうぜろぜろ	じゅうじれいれいぶん	「じゅう ぜろ ぜろ」と読む。	「じゅう ぜろ ぜろ」と読む。
テスト6:金額の表記の仕方					
3,980円	さんぜんきゅうひやくはちじゅうえん	さんぜんきゅうひやくはちじゅうえん	さんぜんきゅうひやくはちじゅうえん	「さんぜん きゅうひやく はちじゅう えん」と読む。	「さんぜん きゅうひやく はちじゅう えん」と読む。 Ctrl + Tで記号の読み上げに設定すると、「さんぜん かく とじ くうおーてんしよん きゅうひやく はちじゅうえん」と読む。
3980円	さんぜんきゅうひやくはちじゅうえん	さんぜんきゅうひやくはちじゅうえん	さんぜんきゅうひやくはちじゅうえん	「さんぜん きゅうひやく はちじゅう えん」と読む。	「さんぜん きゅうひやく はちじゅう えん」と読む。
3980	えんまーく さんぜんきゅうひやくはちじゅう	えんまーくさんぜんきゅうひやくはちじゅう			「えんまーく さんぜん きゅうひやく はちじゅう」と読む。 Ctrl + Tで記号の読み上げに設定すると、「えんまーく さんぜん かく とじ くうおーてんしよん きゅうひやく はちじゅうえん ぜんかくすぺーす」と読む。
¥3,980 (U+00A5 yen Sign)		えんまーくさんぜんきゅうひやくはちじゅう	えんさんぜんきゅうひやくはちじゅう	「えんまーく さんぜん きゅうひやく はちじゅう」と読む。	「えんまーく さんぜん きゅうひやく はちじゅう」と読む。 Ctrl + Tで記号の読み上げに設定すると、「えんまーく さんぜん かく とじ くうおーてんしよん きゅうひやく はちじゅう」と読む。
¥3,980 (Back slash)		えんまーくさんぜんきゅうひやくはちじゅう	えんさんぜんきゅうひやくはちじゅう	「えんまーく さんぜん きゅうひやく はちじゅう」と読む。	「えんまーく さんぜん きゅうひやく はちじゅう」と読む。 Ctrl + Tで記号の読み上げに設定すると、「えんまーく さんぜん かく とじ くうおーてんしよん きゅうひやく はちじゅう」と読む。
¥ 3, 980	えんまーく さんぜんきゅうひやくはちじゅう	えんまーくさんかんまきゅうひやくはちじゅう	えんさんぜんきゅうひやくはちじゅう	「さん きゅうひやく はちじゅう」と読む。	「さんぜん きゅうひやく はちじゅう」と読む。 Ctrl + Tで記号の読み上げに設定すると、「えんまーく さん かんま きゅうひやく はちじゅう」と読む。
3, 980円	さんぜんきゅうひやくはちじゅうえん	さんかんまきゅうひやくはちじゅうえん	さんぜんきゅうひやくはちじゅうえん	「さん きゅうひやく はちじゅう えん」と読む。	「さんぜん きゅうひやく はちじゅう えん」と読む。 Ctrl + Tで記号の読み上げに設定すると、「さん かんま きゅうひやく はちじゅうえん」と読む。
500円	ごひやくえん	ごひやくえん	ごひやくえん	「ごひやく えん」と読む。	「ごひやく えん」と読む。
500円	ごひやくえん	ごひやくえん	ごひやくえん	「ごひやく えん」と読む。	「ごひやく えん」と読む。
500	えんまーく ごひやく	えんまーくごひやく	えんごひやく	「えんまーく ごひやく」と読む。	「えんまーく ごひやく」と読む。
¥500	えんまーく ごひやく	えんまーくごひやく	えんごひやく	「ごひやく」と読む。	「ごひやく」と読む。

△5,000		さんかく ごせん	さんかくごせん	ごせん	「ごせん」と読む。	「ごせん」と読む。 Ctrl + Tで記号の読み上げに設定すると、「さんかく の ぜんかく とじ くおーてーしょん ぜろ ぜろ ぜろ」と読む。
-5000		まいなす ごせん	まいなすごせん	まいなすごせん	「ごせん」と読む。	「ごせん」と読む。 Ctrl + Tで記号の読み上げに設定すると、「まいなす の ぜんかく とじ くおーてーしょん ぜろ ぜろ ぜろ」と読む。
テスト7: 半角カナ, ひらがなとカタカナ						
半角カタカ		はんかく かたかな	はんかくかたかな	はんかくかたかな	どの読み上げモードでも、半角カタカナを区別して読み上げない。	行読みモード、カーソル読みモード、句読点読みモード、文字読みモードでは、半角カタカナを識別して読み上げない。
ひらがなと半角カタカ		ひらがなと はんかくかたかな	ひらがなとはんかくかたかな	ひらがなとはんかくかたかな	どの読み上げモードでも、ひらがなと半角カタカナを区別して読み上げない。	行読みモード、カーソル読みモード、句読点読みモード、文字読みモードでは、ひらがなと半角カタカナを識別して読み上げない。
ひらがなと全角カタカナ		ひらがなと ぜんかくかたかな	ひらがなとぜんかくかたかな	ひらがなとぜんかくかたかな	どの読み上げモードでも、全角カタカナを区別して読み上げない。	行読みモード、カーソル読みモード、句読点読みモード、文字読みモードでは、全角カタカナを識別して読み上げない。
テスト8: 一部が修飾された単語						
行頭の文字は、フォントサイズがx-largerに指定されています。		ぎょう あたまのもじは てん ふおんとさいずが えっくす まいなす らーじ にして されています まる	ぎょうとうのもじは…	ぎょう(区切り)あたまのもじが…	「ぎょう あたま の文字は、フォントサイズがx-largerに指定されています」と読む。	行読みモード:「ぎょう あたま の文字は、フォントサイズがx-largerに指定されています」と読む。 カーソル読みモード:「りょこうのこう あたま の文字は、フォントサイズがx-largerに指定されています」と読む。 句読点読みモード:「ぎょう あたま の文字は、フォントサイズがx-largerに指定されています」と読む。 文字読みモード:「りょこうのこう あたま の文字は、フォントサイズがx-largerに指定されています」と読む。
テスト9: abbr要素						
HTML	HyperText Markup Language	えいちていーえむえる	えいちていーえむえる	えいちていーえむえる	どの読み上げモードでも、「えいち ていー えむえる」と読む。abbr属性でマークアップされている単語を選択し、そのあと「Ctrl + Shift + F1」を押しても「ブランク」と読む。	「Ctrl + 右矢印」でabbr属性でマークアップされている単語を選択し、そのあと「Ctrl + Shift + F1」でabbr属性のタイトル要素を、この場合「HyperText Markup Language」と読み上げる。
東女	東京女子大学	ひがしじょ	とんじょ	ひがしおんな	どの読み上げモードでも、「ひがし じょ」と読む。abbr属性でマークアップされている単語を選択し、そのあと「Ctrl + Shift + F1」を押しても「ブランク」と読む。	「Ctrl + 右矢印」でabbr属性でマークアップされている単語を選択し、そのあと「Ctrl + Shift + F1」でabbr属性のタイトル要素を、この場合「とうきょうじょしだいがく」と読み上げる。
テスト10: acronym要素						
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines	だぶる しー えー じー	だぶるしーえいじー	だぶりゅーしーえーじー	どの読み上げモードでも、「だぶる しー えー じー」と読む。acronym属性でマークアップされている単語を選択し、そのあと「Ctrl + Shift + F1」を押すと「Web Content Accessibility Guidelines」と読む。	「Ctrl + 右矢印」でacronym属性でマークアップされている単語を選択し、そのあと「Ctrl + Shift + F1」でacronym属性のタイトル要素を、この場合「HyperText Markup Language」と読み上げる。
テスト11: ol要素						
1. 2. 3.	いち にー さん	読み上げない。	読み上げる。「いちぱりおーど…」	読み上げない。	読み上げる。	読み上げる。
		「なめらか読みの設定」で、句点、括弧、記号をすべて読み上げるように設定。			テキスト表示でテストを実行。明記してある以外は行読みモードでテスト。	